

個人の PC から学内のプリンタへの接続方法【改訂版】(Mac 編)

札幌学院大学 電子計算機センター サポートデスク

1. 「設定」をクリックし、画面左側の「プリンタとスキャナ」をクリック。



2. 「プリンタ、スキャナ、またはファイルを追加...」をクリック。



3. 「IP」を選択し「アドレス」に接続したい IP アドレスを入力し、追加をクリック。




4. プリンタを選択し、「名称」の所で名称変更し、完了をクリック。

< > プリンタとスキャナ

デフォルトプリンタ 最後に使用したプリンタ ⇅

デフォルトの用紙サイズ A4 ⇅

プリンタ

 10.70.201.6
● 待機中、最後に使用 >

プリンタ、スキャナ、またはファクスを追加... ?

 10.70.201.
● 待機中、最後に使用

プリントキュー...

名称 10.70.201.

場所 C-102

オプションとサプライ...

ネットワークでこのプリンタを共有

共有設定を開く...

種類 一般的な PostScript プリンタ

ドライバのバージョン 10.4

プリンタを削除...

デフォルトプリンタに設定

完了

プリンター一覧

【江別キャンパス】

教室	プリンタ名	プリンタ機種名	IP アドレス
C202	C202-PR01_CL	Kyocera ECOSYS P8060cdn	10.70.201.10
C202	C202-PR02	Kyocera ECOSYS P4040dn	10.70.201.11
C301	C301-PR01	Kyocera ECOSYS P4040dn	10.70.201.12
C302	C302-PR01	Kyocera ECOSYS P4040dn	10.70.201.13
C311	C311-PR01	Kyocera ECOSYS P4040dn	10.70.201.16
C312	C312-PR01	Kyocera ECOSYS P4040dn	10.70.201.17
D101	D101-PR01	Kyocera ECOSYS P4040dn	10.70.201.18
D101	D101-PR02	Kyocera ECOSYS P4040dn	10.70.201.19
図書館第 4 閲覧室	TD4-PR01	Kyocera ECOSYS P4040dn	10.70.201.20
図書館第 4 閲覧室	TD4-PR02	Kyocera ECOSYS P4040dn	10.70.201.21
ラーニングcommons	TGP-PR01	Kyocera ECOSYS P4040dn	10.70.201.22
図書館 1 階	T1F-PR01	Kyocera ECOSYS P4040dn	10.70.201.23

【新札幌キャンパス】

教室	プリンタ名	プリンタ機種名	IP アドレス
図書館	SLIBPR01	Kyocera ECOSYS P4140dn	10.252.1.1
	SLIBPR02	Kyocera ECOSYS P4140dn	10.252.1.2
3 階	S3F-PR01	Kyocera ECOSYS P4040dn	10.212.200.3
4 階	S4F-PR02	Kyocera ECOSYS P4040dn	10.212.200.4